

## Zugangsvoraussetzungen bei Inhouse Seminaren

Bitte stellen Sie für das Seminar pro PC / Arbeitsplatz die Zugangsvoraussetzungen sicher.

### 1.1 Voraussetzungen für den PC mit Citrix-Client

- Betriebssystem ab Windows 7 (Windows XP Professional, Windows Vista werden nicht unterstützt)
- Bildschirmauflösung mindestens 1024x786, 256 Farben
- CPU Pentium IV 1GHz oder schneller; Arbeitsspeicher mindestens 512 MByte RAM; Freie Festplattenspeicher mindestens 100 Mbyte

**!! Bitte beachten: Für die Installation des Citrix-Clients werden Administratorrechte benötigt !!**

### 1.2 Zugang via Internet mit SSL und Citrix-Client

- Zugang zum Internet via HTTPS/SSL (TCP Port 443) auf Website <https://training.aeb.com>
- Im Browser diese Seite zu den „**Vertrauenswürdigen Seiten**“ hinzufügen
- Bandbreite von mind. 40kBit/s für die ASSIST4-Anwendung pro PC / Arbeitsplatz werden benötigt
- Freistellung der Verbindung zur 194.172.26.45 via TCP **Port 443** vom Proxy
- Citrix Client auf jedem PC / Arbeitsplatz muss vorhanden sein - mind. Version 11.2

### 1.3 Voraussetzungen für das Drucken aus der ASSIST4-Anwendung (optional)

- Lokaler Drucker am PC oder über Netzwerkdrucker
- Das Seminar wäre auch ohne Drucker durchführbar

### 1.4 Zugangs-Test


- Bitte prüfen Sie folgendes: Anmeldung via HTTPS/SSL über das Citrix Access Gateway anmelden!  
Anmeldung via Website <https://training.aeb.com>  
Anmeldung erfolgt mit Benutzernamen: **Verbindungstest**  
Passwort: **Test123**

- Im folgenden Portal befindet sich ein Icon >>Verbindungstest<<
- Bitte klicken Sie hier auf das Icon:



- Bei korrekter Einrichtung (Citrix-Client) öffnet sich folgendes Pop-up:

⇒ **Damit ist der Test erfolgreich abgeschlossen.** ⇐



### 1.5 Citrix-Client Download



- Wenn der Zugangs-Test nicht erfolgreich war (entweder ist kein Citrix-Client installiert oder eine neuere Version ist verfügbar), dann erscheint folgender Bildschirm:



- Bitte klicken Sie auf „**Herunterladen**“ und installieren Sie anschließend den Citrix-Client auf jedem Arbeitsplatz.
- Bitte beachten Sie, dass der Citrix-Client auf allen PCs / Arbeitsplätzen in der Schulung zur Verfügung steht.
- Direkter Download: <http://receiver.citrix.com>